



# Procédure de mise à jour Jaltest ITC






1. S'assurer que vous avez bien le dossier "FILES" et l'application "JALTETS ITC" sur le bureau. Relier la tablette au PC via le câble USB-C fourni dans la valise.
2. Glisser vers le bas et sélectionner "appuyer ici pour plus d'options"



La page suivante apparaît, sélectionner "Transfert de fichiers"



Copier le fichier de mise à jour sur le PC puis sélectionner RT1 et ouvrir "l'espace de stockage interne partagé"



Coller le software dans Download



Sur la tablette, cliquer sur le dossier "FILES" puis sélectionner "téléchargement"



Sélectionner le fichier de mise à jour et valider l'installation.

# Procédure de mise à jour Jaltest ITC


Ouvrir l'application JALTEST, puis valider et accepter les points ci-dessous et conserver le paramètre "Lorsque vous utilisez l'appli"



Sélectionner la langue et accepter les termes et conditions d'utilisation.

Activer le WIFI et brancher la tablette au système ISOBUS via l'USB-C.

Valider la mise à jour du calculateur I CONNECT.



Entrer vos identifiants de connexion ou inscrivez-vous en cliquant sur le lien.

Valider les licences trouvées.